




3DEXPERIENCE®

インストレーションおよびアクティベーションガイド (INSTALLATION AND ACTIVATION GUIDE)

DraftSight 2025



目次

システムおよびソフトウェア要件.....	3
DraftSight のインストール.....	4
既存インストールの DraftSight ライセンスのアクティブ化.....	6
DraftSight ライセンスの非アクティブ化.....	7
DraftSight のアンインストール.....	8

システムおよびソフトウェア要件

インストール前に、ハードウェア、オペレーティング システム、および Microsoft 製品の要件をシステムが満たしていることを確認します。

アプリケーションをインストールして実行するため、以下があることを確認します。

- **DraftSight インストール ファイル**
- 有効な DraftSight のシリアル番号またはライセンス キー
- 管理者権限を持つユーザー アカウント

お使いのコンピュータが**必要なシステム構成（System Requirements）** を満たしていること確認します。

DraftSight のインストール

DraftSight をインストールするには:

1. **DraftSight インストール (DraftSight Installation)** サイトにアクセスして、Windows® または Mac® を選択して、インストール ファイルをダウンロードします。
推奨事項: 後で使用できるように、インストールのコピーを保存してください。
2. Dassault Systemes SOLIDWORKS DraftSight のカスタマー ライセンスおよびオンライン サービス規約 (Dassault Systemes SOLIDWORKS Customer License and Online Services Agreement for DraftSight) の契約を読み、**同意してダウンロード (Accept and download)** をクリックします。
Windows オペレーティング システムを搭載したコンピュータでは、ダウンロードしたファイルのデフォルトの場所は次のとおりです。C:\Users\[ユーザー名]\Downloads\DraftSight64.exe
Mac オペレーティング システムを搭載したコンピュータでは、ダウンロードしたファイル Draftsight.pkg は Downloads フォルダにあります。
3. DraftSight64.exe または DraftSight.pkg をダブルクリックしてインストールを開始します。
4. ようこそ (Welcome) ページの DraftSight インストール (DraftSight Installation) ウィザードで、製品のライセンス タイプを選択します。
お持ちのライセンスに従って製品のライセンス タイプを選択できます。スタンダードアロン DraftSight の場合、ライセンス タイプとしてシリアル番号 (**Standard, Professional, Premium**) を選択します。
5. ライセンス タイプとしてシリアル番号 (**Serial Number**) を選択した場合、シリアル番号を入力します。
シリアル番号は、DraftSight の購入時に受け取った電子メールに記載されています。
6. 次へ (Next) をクリックします。
7. **CATIA 図面のインポート (CATIA Drawings Import)** を選択すると、CATIA 図面ファイルを DraftSight にインポートできます。
8. 次へ (Next) をクリックして、画面の指示に従います。
9. プロンプトが表示されたら、カスタマー ライセンスおよびオンライン サービス規約に同意し、**インストール (Install)** をクリックします。
DraftSight がコンピュータに既にインストールされ、アクティビ化されている場合、それを示すメッセージが表示されます。コンピュータをアップグレードする場合、まず既存のライセンスを転送する必要があります。このコンピュータで DraftSight を更新する場合は、警告を無視して続行できます。
10. **はい (Yes)** をクリックします。
DraftSight がコンピュータに既にインストールされている場合、移行アシスタンス (Migration Assistance) ダイアログボックスが表示されます。以前の DraftSight インストールから移行する設定を選択できます。

11. **OK** をクリックして、インストールを続行します。

既存インストールの DraftSight ライセンスのアクティブ化

DraftSight スタンドアロンがコンピュータにインストールされている場合、ライセンスをアクティブ化する必要があります。

既存インストールの **DraftSight** ライセンスをアクティブ化するには:

1. DraftSight を起動します。
2. **今すぐアクティブ化 (Activate Now)** をクリックします。
または、ヘルプ (Help) > **DraftSight のアクティブ化 (Activate DraftSight)** をクリックします。
3. SOLIDWORKS 製品アクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) ウィザードで、シリアル番号を入力し、**次へ (Next)** をクリックします。
4. アクティベーション方法を選択し、電子メールアドレスを入力して、**次へ (Next)** をクリックします。
アクティベーション ウィザードから SOLIDWORKS アクティベーション サーバーにその情報が送信され、検証されます。検証が完了すると、検証に成功したことを示すメッセージが表示されます。
5. **完了 (Finish)** をクリックします。

DraftSight ライセンスの非アクティブ化

DraftSight ライセンスは、一度に 1 台のコンピュータでのみ使用できます。ライセンスを別のコンピュータに転送するには、**DraftSight を非アクティブ化 (Deactivate DraftSight)** を使用します。

DraftSight ライセンスを非アクティブ化するには:


1. DraftSight を起動します。
2. ヘルプ (Help) > **DraftSight を非アクティブ化 (Deactivate DraftSight)** をクリックします。

既存のコンピュータでライセンスを開放すると、そのライセンスを別のコンピュータでアクティブ化できます。

DraftSight のアンインストール

DraftSight をアンインストールするには:

1. Windows で、コントロール パネル (**Control Panel**) > プログラムと機能 (**Programs and Features**) を開きます。
2. **DraftSight** を選択して、右クリックし、アンインストール (**Uninstall**) をクリックします。
3. 画面の指示に従って、アンインストールを完了します。



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Asia-Pacific
Dassault Systèmes K.K.
ThinkPark Tower
2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-6020
Japan

Americas
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company