



3DEXPERIENCE®

部署指南

DRAFTSIGHT 2025



内容

概述	3
系统和部署要求	4
许可和管理权限要求	5
一般要求	6
DraftSight 部署向导	7
创建部署图像	7

概述

本文档提供了向多位用户部署 DraftSight 的说明。有了这一部署，您无需在每台计算机上安装 DraftSight。

DraftSight 部署向导仅可以部署 DraftSight Enterprise 和 DraftSight Enterprise Plus 版本。向导只部署应用程序，不包括支持文件、自定义、用户配置文件或 DraftSight 配置的其他支持文件或文件路径。如果您要更新版本，请在部署前备份自定义和文件。

DraftSight 部署向导可将 DraftSight 部署给多位用户。用户无需在每台计算机上单独执行安装。向导会引导您完成创建可执行程序文件或部署图像的整个流程，然后将安装部署到客户端计算机。要安装软件，用户可单击电子邮件中的安装文件链接。

系统和部署要求

在您开始部署 DraftSight 之前：

- 配置许可证管理器并注册有效的 Dassault Systèmes License Server (DSLS) 许可证文件。

如果您正使用 SolidNetWork License (SNL) Manager, 请使用活动的 DraftSight Enterprise 或 DraftSight Enterprise Plus 序列号。

- 在客户端计算机上安装许可证管理器。您无需在许可证服务器计算机上运行部署向导。

有关当前版本 DraftSight 的系统要求详细信息, 请参阅[系统要求](#)。

DraftSight 2021 及更高版本不支持 Windows® 7、8.1 或 32 位操作系统。

许可和管理权限要求

许可要求

您可以通过 SNL 或 DSLS 使用 DraftSight 部署向导。DraftSight 2025 的许可要求使用以下许可证管理器版本：

- SolidNetWork License Manager Server 2025 SP0 或更高版本
- Dassault Systèmes License Server R2025x 或更高版本

使用与 DraftSight 版本相同或版本更高的 SNL 或 DSLS 服务器版本。

管理权限要求

安装 DraftSight 时，您需要：

- 管理权限
- 访问部署包所在的网络共享文件夹的权限
- 在本地计算机上运行安装的权限

一般要求

安装 DraftSight 前, 请考虑以下方面:

- 安装所需的工作站数量
- 许可证数量
- 客户端计算机与 DraftSight 系统要求的符合性
- 操作系统和设备驱动程序的状态
- 客户端计算机所需许可信息的可用性
- 安全或网络设置中所需的任何例外情况
- 确定用于分发的部署包的网络位置, 包括客户端计算机和用户的可访问性
- 安装最新版本的 DraftSight

系统和软件要求

安装时, 请确保您拥有:

- DraftSight 安装介质
- 有效的 DraftSight Enterprise 或 DraftSight Plus 序列号或许可证文件
- 许可证服务器的名称和端口号

DraftSight 部署向导

DraftSight 部署向导允许您向多个工作站和多位用户广播 DraftSight 安装软件。

通过向导，您可以：

- 创建 MSI 管理图像。
- 指定 DraftSight 安装路径。
- 分发许可证服务器名称和端口号。
- 创建程序文件链接，以运行安装。

创建部署图像

您从 DraftSight 经销商处收到的电子邮件包括下载 DraftSight 部署向导的链接。

您需要单击该链接来执行安装。

要创建部署图像：

1. 解压 DraftsightDeploymentWizard 文件至本地文件夹，然后单击**确定**。
默认位置为 C:\swdist\DraftSightDeploymentWizard。
将显示 DraftSight 部署向导对话框。
2. 可选：在欢迎选项卡中，单击**下一步**。
3. 在部署选项选项卡中，键入以下内容：
 - a) 在**DraftSight 安装程序位置**中，键入 DraftSight 安装介质的路径。
 - b) 在**网络共享位置**中，指定网络上的共享文件夹。
此文件夹存储向导创建的部署图像。此文件夹必须可供所有用户访问。
 - c) 在**DraftSight 安装路径**中，保留**默认值**选择。
默认路径为 C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight。您可以选择**用户定义**并导航到相应的文件夹位置。
4. 在服务器设置选项卡中：
 - a) 选择**SolidNetWork License** 或 **Dassault Systemes License Server**。
 - b) 选择**服务器类型**为单机、集群服务器或**Managed DSLS**。
 - c) 输入**服务器名称**。
向导会根据许可证类型添加端口号。
5. 单击**下一步**。


摘要选项卡会显示您部署图像的信息和规格。

6. 检查摘要详细信息，然后单击完成。

DraftSight 部署向导开始创建部署图像包。流程完成后，您可以通过电子邮件发送可执行程序文件的链接。

7. 单击发送电子邮件。

这会打开一封电子邮件，您可以将其发送给需要 DraftSight 的用户。



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company